

Parte 3


Linguaggio Macchina e Assembler

LINGUAGGIO MACCHINA

Descriveremo una CPU "MINIMA" dotata di un certo insieme di istruzioni I ciascuna realizzata da un corrispondente circuito C_I .

Questo insieme di istruzioni della CPU "MINIMA" costituisce il linguaggio macchina di "MINIMA".


Semplificheremo l'approccio considerando che ogni istruzione sia memorizzata in una parola di memoria di 32 bit.




3 tipi di istruzioni macchina

- 1) **trasferimento** tra RAM e registri di calcolo della CPU
- 2) **operazioni aritmetiche**: somma, differenza, moltiplicazione e divisione
- 3) **operazioni di controllo**: confronto, salto e stop

Istruzioni di trasferimento: registri \Leftrightarrow RAM



Formato delle istruzioni di trasferimento




Codici: LOAD 00000000
 STORE 00000001

Esempio: 00000000 0000 000000000000000000010
 00000001 0010 0000000000000000000101

Istruzione di confronto


Paragona il contenuto di 2 registri R_i e R_j

- se $R_i < R_j$ memorizza -1 nel registro RC
- se $R_i = R_j$ memorizza 0 in RC
- se $R_i > R_j$ memorizza 1 in RC



Codici: COMP 00100000
 FCOMP 00100001

Formato dell'istruzione di confronto



Esempio: 00100000 0010 0101 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 00100001 0010 0101 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Istruzione di salto


Permette di "saltare" ad un'altra istruzione del programma a seconda del contenuto del registro RC (cioè a seconda del risultato di un confronto)

BRLT (RC=-1)	01000001	BRNE (RC≠0)	01000100
BRLE (RC<1)	01000010	BRGE (RC>-1)	01000110
BREQ (RC=0)	01000011	BRGT (RC=1)	01000101

BRANCH 10000000

↑
Salto incondizionato!

Formato dell'istruzione di salto




Esempio: **01000001** **xxxx** 000000000000000001001
10000000 **xxxx** 000000000000000001010

L'effetto di una istruzione di salto ad un indirizzo M è quindi quello di memorizzare M nel registro PC se si verifica la relativa condizione nel registro RC

Esempio

Scriviamo un programma in linguaggio macchina che:

- trasferisce il contenuto delle 2 parole della RAM di indirizzi 64 e 68 nei registri R_0 e R_1
- somma i contenuti dei registri R_0 ed R_1
- trasferisce il risultato nella parola della RAM all'indirizzo 60



Svantaggi del linguaggio macchina

- programmi in binario sono difficili da scrivere, capire e modificare
- il programmatore deve occuparsi della gestione degli indirizzi RAM

primo passo \Rightarrow Assembly

Caratteristiche dell'Assembly

L'Assembly e' un rudimentale linguaggio di programmazione

- codici mnemonici per le operazioni
- nomi mnemonici, detti *variabili*, al posto degli indirizzi RAM dei dati
- nomi mnemonici, detti *etichette*, al posto degli indirizzi RAM delle istruzioni usati nei salti
- categorie di valori: si tratta dei cosiddetti *tipi di dato* **INT** e **FLOAT**

Codici mnemonici di operazioni

- **trasferimento**: **LOAD** (RAM → CPU) e **STORE** (CPU → RAM)
- **aritmetiche**: **ADD, SUB, MULT, DIV, MOD, FADD, FSUB, FMULT, FDIV**
- **test**: **COMP, FCOMP**
- **salto**: **BREQ, BRGT, BRLT, BRGE, BRLE, BRANCH**
- **terminazione**: **STOP**

Esempio precedente in Assembly

```
Z : INT ;  
X : INT 38;  
Y : INT 8;  
LOAD R0 X;  
LOAD R1 Y;  
ADD R0 R1;  
STORE R0 Z;
```


dichiarazioni di
variabili

istruzioni


Altro esempio

Carica due valori dalla RAM, li somma e memorizza il risultato al posto del maggiore dei 2 numeri sommati (nel caso siano uguali, in uno qualsiasi dei 2 indirizzi RAM)


Algoritmo 1



Questo algoritmo funziona?



Algoritmo 2



Codice assembly algoritmo 1

```
X: INT 38;
Y: INT 8;
  LOAD R0 X;
  LOAD R1 Y;
  COMP R0 R1;
  BRGE maggiore;
  ADD R0 R1;
  STORE R0 Y;
  STOP;
maggiore:
  ADD R0 R1;
  STORE R0 X;
  STOP;
```

Codice assembly algoritmo 2

```
X: INT 38;
Y: INT 8;
  LOAD R0 X;
  LOAD R1 Y;
  LOAD R2 X;
  ADD R2 R1;
  COMP R0 R1;
  BRGE maggiore;
  STORE R2 Y;
  STOP;
maggiore:
  STORE R2 X;
  STOP;
```

Conclusioni

3 costrutti fondamentali:

1) $X \leftarrow \text{valore}$

ASSEGNAMENTO

2) **TEST** di una condizione che determina quale azione intraprendere successivamente

3) **CICLO** che si ripete finchè una data condizione è vera

SONO COSTRUTTI FONDAMENTALI in ogni LINGUAGGIO di PROGRAMMAZIONE

La CPU non "capisce" l'assembly !!

Il programma assembly deve essere tradotto in un programma macchina

